

## PIX 驱动问题汇总

在查找 PIX 驱动问题之前，应该确认飞控硬件正常，能正常启动，飞控的灯能正常闪烁，飞控的 USB 口没问题

PIX 驱动装不上主要有以下几种情况：

- 1、端口没驱动显示，在其他设备有?号显示
- 2、WIN7 精简版系统缺少驱动文件，出现安装时找不到系统文件
- 3、安装时无法验证数字签名、win10 端口显示为 USB 串行设备
- 4、无法完成设备驱动程序安装向导


出现以上的情况解决方法分别如下：

一、电脑设备管理器没有显示驱动，在其他设备中出现带有问号，如下图所示：




出现以上情况时，查看“驱动出现问号”目录下的“驱动安装失败修复指导 pdf”文件，进行手动装驱动

二、系统找不到指定的文件，如下图所示：




出现以上情况，是由于有些 Win7 系统是精简版系统，GHOST 系统，缺少系统驱动文件，需要查看“驱动找不到指定的系统文件”目录下的“驱动找不到指定的系统文件.pdf”文件进行添加驱动文件

三、出现无法验证数字签名和 win10 端口显示为 USB 串行设备



在驱动安装完时出现以上情况，需要查看“驱动无法验证数字签名”目录下的“PIX 驱动无法验证数字签名.pdf”文件

#### 四、出现无法完成设备驱动程序安装向导



出现以上提示时，需要按照前面的三种情况来解决。

按照前面三种情况还出现问题时，看是否已经安装.net framework 4.6.2，如果没安装，需要以下链接并下载安装：[.net4.6.2 下载链接](#)